

04.舵机控制（云台控制）

04.舵机控制（云台控制）


- 1.学习目标
- 2.实验准备
- 4.核心代码解析
- 5.实验现象

1.学习目标

控制连接在扩展板上的舵机。

2.实验准备

如下图所示，将舵机连接在接口上。



4.核心代码解析

控制舵机需要用到的Raspbot_Lib库函数：

```
Ctrl_Servo(id, angle):
```

参数解释：控制连接在扩展板S1，S2。

id=1：控制S1舵机，id=2：控制S1舵机。

angle=[0,180]，控制舵机旋转角度


返回值：无。

源码路径：project_demo\03.Basic_car_course


5.实验现象

将机器人打开电源开机，打开电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器


进入源码路径，双击需要运行的代码



重启内核并清除所有输出



点击第一个代码块，再点击运行按键开始逐个运行



程序运行后，随着代码块的运行，我们可以滑块控制舵机的角度

